



3D Evolution

설치 가이드



마루인터내셔널(주) www.maru.co.kr



1. 시스템 요구 사항

Component	최소 사양	권장 사양
운영 체제 :	64-bit Windows 10 or newer	64-bit Windows 10 or newer
CPU :	2.0Ghz Intel Core i3	2.5Ghz Intel Core i7 or Xeon
Memory :	8GB	32GB
저장 공간 :	10GB of available space	
그래픽 카드 :	NVIDIA Dedicated Graphics (e.g. GeForce Series)	NVIDIA Quadro Series
해상도 :	1280x1024 or more	1600x900 or more
연결 단자 :	USB port x1 (for dongle license)	

2. 설치 방법

1. 다운로드 한 설치 파일을 마우스 우측 버튼 클릭 후 "관리자 권한으로 실행"을 선택 합니다.
2. 3D Evolution 또는 3D Analyzer를 선택하고 오른쪽 하단의 설치 버튼을 선택 합니다.




3. 라이선스 계약 조건을 수락 선택 하고 "다음"을 선택 합니다.



4. 아래 그림과 같이 « 패키지 »와 « 영어문서 »를 선택 하고 '다음' 버튼을 선택 합니다.



5. 작업에 필요한 관련 확장자를 모두 선택하고 '설치' 버튼을 선택 합니다.




6. 설치가 완료 되면 아래와 같은 창이 나타나며, '중지' 버튼을 선택하면 설치를 완료 할 수 있습니다.




3. 라이선스 요청


1. 윈도우 "시작 -> 모든 프로그램 -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center"를 실행합니다.
2. 이름이 CoreTechnologie를 포함 cmstick을 선택하고 "License Update"를 선택합니다.




3. "Next" 버튼을 선택 합니다.



4. "Create License Request" 항목을 선택 하고 "Next"를 선택 합니다.




5. 저장 할 폴더를 선택하고 "Commit" 버튼을 선택하면 *.WibuCmRaC 파일이 만들어 집니다.




6. *.WibuCmRaC을 담당자에게 보내시기 바랍니다. (myhan@maru.co.kr)

4. 라이선스 설치


1. 윈도우 “시작 -> 모든 프로그램 -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center”를 실행합니다.
2. 이름이 CoreTechnologie를 포함 cmstick을 선택하고 “License Update”를 선택합니다.




3. “Next” 버튼을 선택 합니다.



4. “Import license update” 항목을 선택 한 뒤, “Next”를 선택 합니다.



5. 파일 찾기 버튼을 선택 한 뒤, 라이선스 파일 *.WibuCmRaC을 선택 합니다.



6. "Commit" 버튼을 선택하면 인증을 마칠 수 있습니다.

감사합니다